

Обновление версии ПО Приток-РТП

Для того чтобы обновить Приток-РТП до сборки № 289 и выше:

1. Закройте работающее приложение Приток-РТП;
2. Удалите AlderSDK с компьютера (см. «Удаление AlderSDK»);
3. Запустите инсталляцию ПО Приток-РТП;
4. Обновите драйвер плат Ольха на драйвер версии 3.50.123.49 либо на более новый драйвер.

Удаление AlderSDK

Для того чтобы удалить AlderSDK с компьютера:

1. Откройте **Панель управления** Windows;
2. Выберите пункт **Установка и удаление программ**;
3. В списке появившегося окна выберите строку **Agat-RT AlderSDK**;
4. Щелкните на кнопке **Удалить**;
5. Далее следуйте инструкциям мастера удаления.

Обновление драйвера PCI-плат «Ольха-9P» и плат серии «Ольха-10L»

Для того чтобы обновить драйвер PCI-платы:

1. Откройте **Панель управления** Windows;
2. Выберите пункт **Система**;
3. В появившемся окне свойств системы перейдите на закладку **Оборудование**;
4. Щелкните на кнопке **Диспетчер устройств**;
5. Выберите плату «Ольха» из списка (Обычно «Ольха-9P» или «Alder-9P»);
6. В меню **Действие** выберите пункт **Свойства**;
7. В окне свойств платы перейдите на закладку **Драйвер**;
8. Щелкните на кнопке **Обновить драйвер**;
9. Далее следуйте инструкциям мастера установки драйвера, см. процедуру установки драйвера.

Установка драйвера PCI-плат «Ольха-9P» и плат серии «Ольха-10L»

При установке PCI-плат «Ольха-9P» и плат серии «Ольха-10L» в среде операционной системы MS Windows 2000/XP запускается стандартный мастер инсталляции PnP-устройств.

1. Для того чтобы начать инсталляцию драйверов к PCI-плате в предложенной форме щелкните на кнопке **Далее**;
2. После этого появится окно для выбора способа поиска подходящего драйвера. Выберите пункт **Вывести список всех известных драйверов для этого устройства** и щелкните на кнопке **Далее**;
3. В предложенном списке выделите раздел **Другие устройства**, щелкните на кнопке **Далее**;
4. В следующем окне щелкните на кнопке **Установить с диска...**;

5. После этого откроется окно **Установка с диска**, в котором требуется указать путь к файлам установки драйвера для платы «Ольха-9P» (плат серии «Ольха-10L»):
C:\Sokrat\Pritok-RTP\Drivers;
6. Установка программного обеспечения для плат производится с помощью файла с расширением .inf. Путь к директории с inf-файлами можно ввести вручную либо воспользоваться клавишей «Обзор».

Предусмотрена установка программного обеспечения на русском или английском языке. Для установки программного обеспечения на русском языке следует выбрать файл **a9xpRus.inf**, на английском – **a9xpEng.inf** соответственно.

В списке **Модели** отобразятся две записи: Alder-9P и Ольха-9P (для плат «Ольха-9P»). Число в скобках справа от типа платы обозначает дату выпуска программного обеспечения в европейском формате.

В предложенном списке выберите драйвер версии **3.50.123.49** либо **более новый драйвер**.

Для установки программного обеспечения на английском языке необходимо выбрать запись Alder-9P. Выбор языка программного обеспечения для плат «Ольха-10LP» производится аналогично. После выбора нужной записи щелкните на кнопке **Далее**;

7. В появившемся окне подтверждения установки драйверов снова нажмите кнопку **Далее**;
8. Для завершения процесса установки программного обеспечения для плат «Ольха-9P» щелкните на кнопке **Готово**.

Если плата «Ольха» удалена из компьютера, то удалять драйвер не требуется, он не будет загружен при отсутствующем устройстве.